


## Spray-effect



**Materiaal:** hand met spray


1. Open een **nieuw document** van **2625 x 3000 px – 72 ppi – witte achtergrond**.
2. Plaats daarboven een **Aanpassingslaag Volle kleur: Zwart**.
3. Plaats de **afbeelding van de hand met spray** in uw werkdocument en plaats deze **rechts onderaan**.



4. **Nieuwe laag.**

Neem een **groot wit zacht penseel** van 1200 px.


Plaats een **stip**.



5. **Zet de laagmodus op Verspreiden.**


**Dupliceer deze laag.**

**Beide lagen dan samenvoegen (CTRL+E)**




6. Doe CTRL+T → Perspectief.

Het onderste rechtse blokje volledig naar de linker zijde plaatsen.






7. Activeer het Rechthoekige Selectiekader.

Maak volgende selectie.



Hang een laagmasker eraan.

Pas laagmasker toe.



Geef de laag 1 naam **Spray**.

8. Doe **CTRL+T** op de laag **Spray** en **transformeer** en **roteer**.



9. Plaats de laag **spray** onder de laag **hand met spray**.




10. Zet **Voorgrondkleur** op **Wit**.

Plaats boven de **Aanpassingslaag Volle kleur** een nieuwe **Aanpassingslaag Verloop**.

Dit is een **Verloop** van **Wit** naar **Transparant** → **Radiaal** → **Hoek: 90°** → **Schaal: 111%**.

Wanneer het **Verloop** open staat plaats deze naar de **linker hoek onderaan**.



Zet de laagdekking van deze Verlooplaag op 50%.


11. Selecteer de laag hand met spray en laag spray.

Dupliceer deze laag.


Voeg deze gedupliceerde lagen samen tot één laag (CTRL+E) en noem deze schaduw.




12. Doe CTRL+U (Kleurtoon/Verzadiging) en zet de Lichtsterkte op -100.




13. Plaats de laag net boven de Verlooplaag en verplaatsen.



14. Ga dan naar **Filter** → **Vervagen** → **Gaussiaans vervagen** → **111 px.**




Zet de laagdekking op 30%.




15. Hang aan de laag **Spray** een laagmasker.

Neem een **zacht zwart penseel** van **200 px** – penseeldekking: **38%** en verzacht de randen.




16. Plaats **boven de laag hand met spray** een **Aanpassingslaag Niveaus** met **Uitknipmasker**.

Pas volgende waarden toe: **0 – 0,78 – 255**.



17. Plaats daarboven nog een **Aanpassingslaag Kleurtoon/Verzadiging** met **Uitknipmasker**.

Zet **Kanaal** op **Blauwe tinten** en de **Lichtheid** op **-100**.



18. Plaats nog een **Aanpassingslaag Volle kleur met Uitknipmasker**.

**Kies kleur naar keuze.**


**Zet de Overvloeimodus/laagmodus op Kleur.**

**Vul het laagmasker met zwarte kleur.**

**Neem een hard wit penseel met penseeldekking van 100%.**

**Ga met dit penseel over de mouw en de spuitbus.**


**Goed inzoomen!**




19. **Aanpassingslaag Volle kleur met Uitknipmasker boven de laag Spray.**

**Neem hetzelfde kleur als uw kleur van de Aanpassingslaag Volle kleur voor de mouw**


en spuitbus.  
Zet de laagdekking op 65%.



20. Plaats bovenaan in uw lagenpalet een **Aanpassingslaag Verloop** van Zwart naar Transparant – Radiaal Verloop - Hoek: 90° - Schaal: 114% - ☒ Omkeren.



Zet laagmodus op Zwak Licht.



21. Ons Spray-effect is klaar.

Werk af naar keuze en vergeet uw naam niet.

Maak eerst een samengevoegde laag en pas dan de langste zijde aan naar max. 800 px en sla op als PSE.

Sla dan op als JPEG: max. 150 kb

Veel plezier ermee

NOTI

